

KURZANLEITUNG

RZL Online-Lizenzierung

Statt der ehemals (und mittlerweile auslaufend) verwendeten Lizenzierung der RZL Programme über den **RZL Lizenzstecker (Hardware-Dongle)**, erfolgt die Lizenzierung der RZL Programme nunmehr üblicherweise über die **software-basierte RZL Online-Lizenzierung (ohne Hardware-Dongle)**.

Voraussetzung für diese software-basierte RZL Online-Lizenzierung ist, dass eine Internet-Verbindung vom lizenzierten Arbeitsplatz des RZL Anwenders zum RZL Lizenzserver besteht. In Ausnahme-Fällen (kurzfristig kein Internet verfügbar) kann für einen bestimmten Zeitraum vom RZL Anwender aber **auch ohne Internet-Verbindung** mit den RZL Programmen gearbeitet werden.

Grundsätzlich weisen wir darauf hin, dass die Nutzung der RZL Programme **ausschließlich dem RZL Lizenznehmer** (und dessen fix angestellten Mitarbeitern, welche ausschließlich im Auftrag und auf Rechnung des Lizenznehmers arbeiten) **gestattet ist. Eine Nutzung der RZL Programme durch Dritte** (Klienten, betriebsfremde Personen, im Werkvertrag oder ähnlich tätige Personen, ...) **ist ausdrücklich nicht gestattet.** Jede RZL Programm-Nutzung bedarf einer Lizenz-/Nutzungsvereinbarung mit RZL Software. Bei diesbezüglichen Fragen oder Unklarheiten ist im Vorfeld mit RZL Software (07752 / 252 DW 66) Kontakt aufzunehmen.


1. Umstellung auf RZL Online-Lizenzierung:

Um von der **RZL Lizenzstecker-Lizenzierung** auf die **RZL Online-Lizenzierung** umzustellen, muss die **ONLINE-Lizenzierung** **zuerst von RZL für Ihr Unternehmen frei gegeben und aktiviert werden.** Sie erhalten dazu im Regelfall **eine gesonderte E-Mail von RZL.**

Starten Sie im Anschluss an die RZL Programm-Installation die Anwendung **Lizenzierung** aus Ihrem RZLWin-Installationsverzeichnis. Üblicherweise finden Sie dieses unter: **C:\Program Files (x86)\RZL Software\RZLWin.**

Zudem können Sie die Anwendung **Lizenzierung** auch über eine Schaltfläche im Registerblatt **Verwaltung** im **RZL Admin** starten.

Beim Start der Anwendung Lizenzierung erscheint folgender Dialog auf Ihrem Bildschirm.



Mittels Ihrer **RZL Anwender-Nummer** und dem **RZL Lizenz-Kennwort** können Sie sich mit dem RZL Online-Lizenzserver verbinden. Daraufhin wird Ihre verfügbare RZL Online-Lizenz im darunterliegenden Auswahlfeld angezeigt.

Sofern Sie in Ausnahmefällen mehrere RZLWin-Installationen in Ihrer Kanzlei oder Ihrem Unternehmen im Einsatz haben (z.B. bei einer Server-Installation und zusätzlich einer Einzelplatz-Installation), stehen Ihnen mehrere RZL ONLINE-Lizenzen im Auswahlfeld zur Verfügung.

Wählen Sie nun Ihre gewünschte RZL Lizenz und bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche *Lizenzieren*.

Nun erscheint nachfolgender Dialog mit Ihren Lizenz-Informationen und der Lizenzierungsvorgang ist abgeschlossen. Ihre RZLWin-Installation ist erfolgreich mit der neuen RZL Online-Lizenzierung lizenziert worden. Sie können nun Ihre gewünschten RZL Programme starten.

Name	Anz. Benutzer	Einschränkungen	Ablauf
Finanzbuchhaltung	0 / 3		
FIBU-Modul Offene Posten			
FIBU-Modul Rohaufschlagskontrolle/Umsatz...			
FIBU-Modul Kostenstellenrechnung			
FIBU-Modul Fremdwährung			
FIBU-Modul Mahnwesen			
Lohn-/Gehaltsverrechnung	0 / 1		
LOHN-Modul Kollektivverträge			



Über die Schaltfläche *Lizenz aktualisieren* können Sie die aktuellste Version Ihrer Lizenzdaten vom RZL Online-Lizenzserver bei Bedarf selbst abrufen.

Über die Schaltfläche *Lizenzübersicht* erhalten Sie einen Überblick über Ihre Lizenzen, welche am RZL Online-Lizenzserver für Sie zur Verfügung stehen.


Diesen Dialog können Sie ebenso – wie gewohnt – über die Menüpunkte „Hilfsmittel → Lizenzierung...“ aus allen RZLWin-Programmen öffnen. Im *RZL Board* rufen Sie den Dialog über den Menüpunkt „Einstellungen → Lizenzierung...“ auf. Und auch im RZL Admin finden Sie die Schaltfläche im Reiter „Verwaltung“.

2. Lizenz zurücklegen

Die RZL Lizenz muss zurückgelegt werden, falls Sie einen Servertausch vornehmen, oder den bisherigen Einzelplatz-PC durch einen neuen Einzelplatz-PC (mit lokaler RZL Installation) ersetzen.


Grundsätzlich ist Ihre (im Regelfall eine) RZL Lizenz durch den Lizenzierungsvorgang mit Ihrer **einen RZLWin-Installation** verknüpft. Um diese Verknüpfung aufzuheben, wählen Sie den Menüpunkt *Lizenz zurücklegen*.

Die RZLWin-Programme können anschließend auf dieser bisherigen RZL Installation nicht mehr gestartet werden. Dafür können Sie nun die Lizenzierung auf Ihrer neuen RZLWin-Installation (z.B. am neuen Server, am neuen Einzelplatz-PC) durchführen.




3. Lizenzdaten verwerfen

Sofern Sie Ihr bestehendes RZLWin-Datenverzeichnis auf ein neues Endgerät bzw. einen neuen Server verschoben haben, ohne die Lizenz vorab zurückzulegen (vgl. Kapitel 2), wird Ihnen folgende Fehlermeldung beim Starten der Anwendung **Lizenzierung** angezeigt.



Wählen Sie die Schaltfläche Ungültige Lizenzdaten verwerfen. Im Anschluss wird Ihnen der Dialog zum Lizenzieren Ihrer RZLWin-Installation angezeigt. Führen Sie nun den Lizenzierungsvorgang (wie in Kapitel 1 beschrieben) durch.

Da Ihre Lizenz noch mit Ihrem alten Endgerät, bzw. Ihrem alten Server verknüpft ist, müssen Sie die Übernahme der Lizenz auf Ihre neue Umgebung mit **Ja** bestätigen.



4. Aktuelle Benutzer anzeigen (Netzwerk-Lizenz)

In der Anwendung **Lizenzierung** können Sie zudem Einsehen, wie viele Benutzer aktuell die RZL-Anwendungen geöffnet haben (ab Programmversion 2.22.4).

The screenshot shows the 'Lizenzierung' window with the following details:

- Buttons:** 'Alle Lizenzen anzeigen', 'Lizenz aktualisieren', 'Lizenz zurücklegen'.
- User Information:**
 - Anwender: 98765
 - Lizenztyp: Netzwerk
 - Lizenznehmer: Max MUSTERMANN
 - Bezeichnung: Netzwerk-Lizenz (MUSTERMANN)
 - Anz. Benutzer: 1 / 3
 - Bilanzbuchhalter: WT/JB-Code 123456
- Programme & Module Table:**

Name	Anz. Benutzer	Einschränkungen	Ablauf
Finanzbuchhaltung	1 / 3		
FIBU-Modul Offene Posten			
FIBU-Modul Rohaufschlagskontrolle/Umsatz...			
FIBU-Modul Kostenstellenrechnung			
FIBU-Modul Fremdwährung			
FIBU-Modul Mahnwesen			
Lohn-/Gehaltsverrechnung	0 / 1		
LOHN-Modul Kollektivverträge			

5. Fragen und Antworten

Ich erhalte einen neuen PC bzw. ein neues Notebook. Muss ich etwas beachten?

- Netzwerkinstallation: Nein, Sie können nach der Installation der RZLWin-Programme diese wieder wie gewohnt starten.
- Einzelarbeitsplatz: Ja, bitte legen Sie die RZL Lizenz am alten PC/Notebook zuerst zurück (Kapitel 2) und führen Sie anschließend die Lizenzierung wieder auf Ihrem neuen Endgerät durch.

Meine Internetverbindung ist ausgefallen. Kann ich die RZLWin-Programme trotzdem noch starten?

- Selbstverständlich können Sie Ihre RZLWin-Programme über einen begrenzten Zeitraum auch ohne Internetverbindung verwenden.

Worin besteht der Unterschied zwischen „genutzten“ und „ungenutzten“ Lizenzen?

- Im Zuge des *Lizenzierungsvorgangs* wird eine ungenutzte Lizenz an Ihre RZLWin-Installation gebunden. Wir sprechen daher von einer *genutzten* Lizenz, die **nur in Verbindung mit dieser RZLWin-Installation** gültig ist. Möchten Sie die Lizenz für eine andere RZLWin-Installation *) verwenden, müssen Sie mittels „Lizenz zurücklegen“ (Kapitel 2) die Bindung aufheben. Natürlich können Sie die RZLWin-Programme nach dem Zurücklegen auf der betroffenen RZLWin-Installation nicht mehr starten.
*) Die RZL Programme dürfen **ausschließlich vom RZL Lizenznehmer (Vertragspartner)** in seiner **eigenen Systemumgebung** genutzt werden. Eine Programmnutzung durch Dritte ist ausdrücklich nicht gestattet (auch nicht in der Systemumgebung des RZL Lizenznehmers).




Ich habe neben der kanzleiwweiten/firmenweiten Netzwerk-Installation eine Einzelplatz-Installation auf meinem Notebook. Kann ich dieselbe Lizenz verwenden?

- Nein, für *jede RZLWin-Installation* benötigen Sie eine eigene, kostenpflichtige RZL Online-Lizenz. Das RZL Lizenzierungs-Programm (aufrufbar in den RZLWin-Programmen über die Menüpunkte *Hilfsmittel* ⇒ *Lizenzierung...*) bietet Ihnen eine Übersicht über alle *genutzten* und *ungenutzten* RZL Lizenzen.

Statt einer zweiten, eigenständigen RZL Einzelplatz-Installation am Notebook empfehlen wir Ihnen, den Notebook von Ihrem Systembetreuer mit Ihrer einen RZL Installation zu verknüpfen (z.B. Terminalserver oder Remote-Verbindung). Sie können in diesem Fall Ihre software-basierte RZL Netz-Arbeitsplatz-Lizenz(en) wechselseitig (Concurrent-User-Lizenz) auch für das Notebook nutzen und haben den Vorteil eines gemeinsamen Datenbestandes.

Ich habe Anwendernummer und Lizenzkennwort korrekt eingetragen, erhalte aber nach Anwahl der Schaltfläche "Anmelden" folgende Fehlermeldung:


Die Anfrage an den RZL-Lizenzserver ist aufgrund falscher Zugangsdaten (Anwendernummer, Lizenzkennwort) fehlgeschlagen.



- Eventuell wurde Ihre Anwendernummer nicht für die RZL Online-Lizenzierung freigeschaltet. Setzen Sie sich bitte mit unseren Vertriebsmitarbeitern (Software@rzl.at oder 07752 / 252 DW 66) in Verbindung.

Ich erhalte nach der Anwahl der Schaltfläche "Anmelden" folgende Fehlermeldung:

„Die Anfrage an den RZL-Lizenzserver ist aufgrund eines Fehlers der Netzwerk-Konnektivität, eines DNS-Fehlers, einer Server-Zertifikat-Validierung oder eines Timeouts fehlgeschlagen.“



- Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und stellen Sie sicher, dass ausgehende Verbindungen zu unserem RZL-Lizenzserver nicht durch Ihre Firewall blockiert werden.
- Bei Bedarf bitten Sie Ihren Systembetreuer eine entsprechende Firewall-Regel einzurichten:

Protokoll	Richtung	Port	Test-URL für Browser
TCP	Ausgehend	443	https://license.rzlsoftware.at:443/api/about

